

Как настроить почтовую программу The Bat V5.0?

Параметры серверов входящей/исходящей почты:

SMTP (сервер исходящей почты) – mail.domainname, порт 25

POP3 (сервер входящей почты) – mail.domainname, порт 110

Например: mail.platforma.ru(для домена platforma.ru), или mail.plus.ru(для домена plus.ru), или mail.example.com(для домена example.com)

Данные номера портов являются общепринятыми для этих сервисов и прописаны в настройках клиента по умолчанию, таким образом в большинстве случаев Вам не придётся ничего менять в настройках портов.


В качестве имени учётной записи (логина) используется полный почтовый адрес.

Не забывайте, что все наши почтовые серверы требуют проверки подлинности пользователя, как при получении, так и при отправке сообщений.

Подробное иллюстрированное описание настроек программ для работы с электронной почтой Вы можете найти ниже.

The Bat! V5.0.3.62

В меню “Ящик ” выберите “Новый почтовый ящик”:



Введите название почтового ящика и домашний каталог, в данном случае используется <по умолчанию>:

Создание нового почтового ящика

Введите название ящика и выберите для него каталог. Убедитесь, что это название не используется другим ящиком. Если в каталоге уже находятся файлы конфигурации почтового ящика, данные из этих файлов будут использованы в качестве значений по умолчанию для последующих шагов.

Название ящика:
test@domainname.ru

Домашний каталог:
<по умолчанию>

Обзор... По умолчанию

< Назад Далее > Отмена

Введите Ваше имя (или другую подходящую информацию), почтовый адрес, организацию:

Создание нового почтового ящика

Введите данные e-mail. Эта информация будет использоваться по умолчанию в ваших сообщениях для формирования данных об отправителе.

Ваше полное имя (например, Иван Петров):
Иван Петров

Адрес e-mail:
test@domainname.ru

Организация:
Плас-Инфо

< Назад Далее > Отмена

Пропишите в соответствующих строчках адреса SMTP и POP3 серверов:

Создание нового почтового ящика

Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки сообщений, POP3-сервер используется для получения сообщений.

Для доступа к серверу использовать протокол

- POP3 - Post Office Protocol v3
- IMAP4 - Internet Message Access Protocol v4
- MAPI - Microsoft Exchange Server

Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):
mail.domainname.ru

Адрес сервера SMTP (например, smtp.domain.tld):
mail.domainname.ru

Мой сервер SMTP требует аутентификации

< Назад Далее > Отмена

Впишите имя пользователя(логин, учётная запись) и пароль. В качестве имени учётной записи (логина) используется полный почтовый адрес:

Создание нового почтового ящика

Укажите данные учетной записи на сервере POP3. Если выбран метод APOP, убедитесь, что этот метод поддерживается на сервере. Если поле пароля оставить пустым, пароль будет запрошен во время попытки получить доступ к серверу.

Пользователь: test@domainname.ru


Пароль: ●●●●●●

Оставлять сообщения на сервере


Использовать шифрованный метод аутентификации (APOP)

< Назад Далее > Отмена


Укажите способ подключения:




Выберите пункт «Да» и нажмите «Готово»:



У вас должны получиться примерно такие настройки:



Слева из списка выберите Транспорт, далее кликните Аутентификация. Проверьте, проставлены ли следующие настройки:



Закройте окна настройки учётной записи нажатием кнопки “Ok” – Ваша почта готова к работе.